


Correspondances Windows-Mac OS

Barre des tâches



Icône Windows

Un clic sur l'icône Windows affiche le **menu Démarrer**
Le menu Démarrer permet d'éteindre, mettre en veille, redémarrer, d'accéder aux applications présentes sur l'ordinateur
Un clic-droit sur l'icône Windows permet d'accéder à la majorité des commandes de gestion de l'ordinateur

Dock de Mac OS (correspond à la barre des tâches de Windows)



Launchpad permet de visualiser et d'ouvrir les applications présentes sur l'ordinateur

Mission Control permet de visualiser les fenêtres ouvertes et de passer de l'une à l'autre

Aperçu permet de lire, d'annoter, de signer des PDF, de lire les images, de les modifier et de les enregistrer sous différents formats, de les compresser, de les redimensionner

Pour ajouter une application dans le Dock : Ouvrir l'application/Clic droit sur son icône dans le Dock/Options/Garder dans le Dock

Barre des menus de Mac OS (Elle est toujours présente)



Petit dictionnaire Windows-Mac OS

Windows	Mac OS
Barre des tâches	Dock
Icône Windows 	Icône Pomme 
Menu Démarrer	Menu Pomme
Touche ctrl	Touche cmd
ctrl-alt-suppr	cmd-alt-esc
Paramètres	Préférences ou Réglages système
Explorateur 	Finder 
Propriétés	Lire les informations
Raccourci	Alias
Accessoires ou Outils Windows	Utilitaires
Supprimer	Placer dans la corbeille
Microsoft Store	App Store

Outils fournis avec l'ordinateur

Ordinateur sous Windows

Ordinateur Apple (sous Mac OS)

Gestionnaire de fichiers	Explorateur	Finder
Réglages	Paramètres	Préférences ou Réglages système
Navigateur	Edge	Safari
Client de messagerie	Outlook New	Mail
Ouverture et modification de PDF	Edge (par défaut) Edge permet d'annoter et de signer des PDF	Aperçu (par défaut) Aperçu permet d'annoter, de fusionner et de signer des PDF
Visionneuse de photos	Photos (par défaut)	Aperçu (par défaut) Aperçu permet de : - compresser, redimensionner, recadrer une photo - d'annoter une photo
Gestion des photos	Photos (affiche par défaut les éléments du dossier Images)	Photos
Importation de photos depuis un appareil branché	Possible avec Photos	Photos
Applications de bureautique		• Pages (Traitement de texte) • Numbers (Tableur) • Keynote (présentation) Elles permettent d'ouvrir les fichiers Word, Excel, PowerPoint et d'en créer Elles n'ouvrent pas les documents au format LibreOffice

Windows 10

Windows 11

Mac OS

Menu Démarrer sous Windows Menu Pomme sous Mac OS	Clic sur l'icône  de la barre des tâches ou sur la touche Windows du clavier permet d'arrêter ou de redémarrer l'ordinateur, d'afficher les éléments épinglés et la liste des applications	Clic sur l'icône  de la barre des tâches ou sur la touche Windows du clavier permet d'arrêter ou de redémarrer l'ordinateur, d'afficher la zone de recherche, les éléments épinglés et la liste des applications	Clic sur l'icône  à gauche dans la barre des menus permet d'arrêter ou de redémarrer l'ordinateur, d'obtenir des informations sur l'ordinateur et sur le système, d'accéder aux réglages et à l'App Store
Eteindre, redémarrer	Clic sur l'icône  de la barre des tâches	Clic sur l'icône  de la barre des tâches	Clic sur l'icône  à gauche dans la barre des menus
Connexion à un réseau Wifi	Clic sur l'icône  dans la zone de notification de la barre des tâches ou Clic sur l'icône  de la barre des tâches/Paramètres/Réseau et internet	Clic sur l'icône  (ou Globe) dans la zone de notification de la barre des tâches permet d'activer et désactiver le Wifi et de choisir le réseau ou Clic sur l'icône  de la barre des tâches/Paramètres/Réseau et internet	Clic sur l'icône  à droite dans la barre des menus permet d'activer et désactiver le Wifi et de choisir le réseau ou Menu  /Réglages système/Réseau
Ouvrir rapidement une application fréquemment utilisée	L'épingler à la barre des tâches ou au menu Démarrer	L'épingler à la barre des tâches ou au menu Démarrer	La garder dans le Dock ou cliquer sur l'icône Launchpad  ou  à droite dans le Dock
Choisir une application par défaut pour un type de fichier	Clic-droit sur un fichier de ce type/Ouvrir avec/ Clic sur l'application voulue/Cocher Toujours utiliser cette application	Clic-droit sur un fichier de ce type/Propriétés/Clic sur Modifier à droite de S'ouvre avec/ Clic sur l'application voulue/Clic sur Définir par défaut	Clic-droit sur un fichier de ce type/Lire les informations/Choisir l'application voulue dans Ouvrir avec/Clic sur Tout modifier...
Menus contextuels	Clic-droit	Clic-droit	Clic-droit sur la souris Clic avec 2 doigts sur pavé tactile (modifiable dans Réglages système.../Trackpad/Clic secondaire)

Raccourcis clavier usuels Touche ctrl sous Windows Touche cmd sous Mac OS	ctrl-X couper ctrl-C copier ctrl-V coller ctrl-A tout sélectionner	ctrl-X couper ctrl-C copier ctrl-V coller ctrl-A tout sélectionner	cmd-X couper cmd-C copier cmd-V coller cmd-A tout sélectionner
Sélection d'éléments contigus	Glisser-déposer ou Clic sur le premier élément puis majuscule-clic sur le dernier	Glisser-déposer ou Clic sur le premier élément puis majuscule-clic sur le dernier	Glisser-déposer ou Clic sur le premier élément puis majuscule-clic sur le dernier
Sélection d'éléments non contigus	Clic sur le premier élément puis ctrl-clic sur les suivants	Clic sur le premier élément puis ctrl-clic sur les suivants	Clic sur le premier élément puis cmd-clic sur les suivants
Forcer une application à quitter	Ctrl-alt-suppr/Gestionnaire des tâches	ctrl-alt-suppr/Gestionnaire des tâches	cmd-alt-esc
Ejection d'une clé, d'une carte, d'un disque	Icône de la zone de notification dans la partie droite de la barre des tâches	Icône de la zone de notification dans la partie droite de la barre des tâches	Clic droit sur son icône/Ejecter Si l'icône n'est pas sur le bureau, Clic sur l'icône  du Dock, puis Menu Finder/Préférences... permet d'afficher ou non sur le bureau les icônes du disque dur et des éléments branchés (disque externe clé, ...)
Boutons Agrandir, Réduire, Fermer une fenêtre		 En pointant le carré peut placer côte à côte les fenêtres ouvertes	 En pointant le vert on peut placer côte à côte les fenêtres ouvertes
Informations sur le système et l'ordinateur	Clic droit sur l'icône  de la barre des tâches/Système	Clic droit sur l'icône  de la barre des tâches/Système	Menu  /A propos de ce Mac
Mise à jour du système	Clic sur l'icône  de la barre des tâches/Paramètres/Mise à jour et sécurité	Clic sur l'icône  de la barre des tâches/Paramètres/Windows Update	Menu  /Réglages système/Général/Mises à jour de logiciels
Réglages	Clic sur l'icône  de la barre des tâches/Paramètres	Clic sur l'icône  de la barre des tâches	Menu  /Préférences Système ... ou Réglages système...

	ou Clic droit sur l'icône  de la barre des tâches/Panneau de configuration	tâches/Paramètres ou Clic droit sur l'icône  de la barre des tâches/Paramètres	
Réglages de la souris et du pavé tactile, du pointeur	Clic sur l'icône  de la barre des tâches/Paramètres/Périphériques/Souris	Clic sur l'icône  de la barre des tâches/Paramètres/Bluetooth et appareils/Souris/Pointeur de souris	Menu  /Préférences Système ... ou Réglages système... - Souris (vitesse du pointeur, choix ou non le clic droit pour les menus contextuels) - Accessibilité/Affichage (taille et couleur du pointeur)
Réglages de la barre des tâches, du Dock	Clic sur l'icône  de la barre des tâches/Paramètres/Personnalisation/Barre des tâches	Clic sur l'icône  de la barre des tâches/Paramètres/Personnalisation/Barre des tâches	Menu  /Préférences Système ... ou Réglages système.../Bureau et Dock
Réglage de la Barre des menus (Apple)			Menu  /Préférences Système ... ou Réglages système.../Barre des menus
Recherche sur l'ordinateur	Champ de recherche à gauche dans la barre des tâches	Champ de recherche du menu Démarrer	Spotlight  à droite dans la barre des menus Pour voir le chemin d'accès à un élément : cliquer sur l'élément puis maintenir la touche cmd enfoncée
Gestionnaire de fichiers Explorateur sous Windows Finder sous Mac OS	Clic sur l'icône  dans la barre des tâches ou Raccourci Touche  + E	Clic sur l'icône  dans la barre des tâches ou Raccourci Touche  + E	Clic sur l'icône  du Dock Menu Finder/Préférences ... permet de modifier le contenu de la barre latérale
Informations sur un fichier ou un dossier	Clic droit sur l'élément/Propriétés	Clic droit sur l'élément/Propriétés	Clic droit sur l'élément/Lire les informations
Accès au dossier des applications installées sur l'ordinateur	Clic sur l'icône  dans la barre des tâches/Ce PC/OS (C:)/Programmes et	Clic sur l'icône  dans la barre des tâches/Ce PC/OS (C:)/Programmes	Clic sur l'icône  du Dock puis Applications ou menu Aller/Applications

	fonctionnalités		
Affichage de l'ensemble des icônes ou des vignettes des applications installées sur l'ordinateur, icônes	Clic sur l'icône  de la barre des tâches	Clic sur l'icône  de la barre des tâches/Clic sur Tous ou Clic sur l'icône  de la barre des tâches/Paramètres/Applications	Clic sur l'icône Launchpad  ou  du Dock
Désinstaller une application	Clic sur l'icône  de la barre des tâches/Clic-droit sur l'icône de l'application	Clic sur l'icône  de la barre des tâches/Clic sur Tous/Clic-droit sur l'icône de l'application	Clic sur l'icône  du Dock/Applications ou menu Aller/Applications/ Clic droit sur l'application/Placer dans la corbeille
Création sur le bureau d'un raccourci sous Windows ou d'un alias sous Mac OS Il s'agit d'un lien vers un fichier, un dossier ou une application	Raccourci vers un fichier, un dossier Clic-droit sur l'élément/Envoyer vers/ Bureau Raccourci vers une application Clic sur l'icône  de la barre des tâches/Glisser-Déposer l'icône de l'application sur le bureau	Raccourci vers un fichier, un dossier Clic-droit sur l'élément/ Afficher d'autres options/Envoyer vers/ Bureau Raccourci vers une applications Clic sur l'icône  de la barre des tâches/Clic sur Tous/Glisser-Déposer l'icône de l'application sur le bureau	- Clic sur l'icône  du Dock - Clic droit sur l'élément/Créer un alias - Glisser-Déposer l'alias sur le bureau
Capture d'écran	Outil Capture d'écran (dans Accessoires Windows) Accès par Clic sur l'icône  de la barre des tâches/Accessoires Windows	Application Outil Capture d'écran	Application Capture d'écran (dans le sous-dossier Utilitaires du dossier Applications) Accès par Clic sur l'icône  du Dock/Applications/Utilitaires
Insertion de caractères spéciaux	Tables de caractères (dans Accessoires Windows) Accès par Clic sur l'icône  de la barre des tâches/Accessoires Windows	Application Table des caractères (dans Outils Windows) Pour voir les éléments de Outils Windows taper Outils Windows dans le champ de recherche du menu Démarrer	Visualiseurs de clavier et de symboles Clic sur l'icône  ou  à droite dans la barre des menus Si l'icône n'est pas présente : Menu Pomme/Préférences ou Réglages Système .../ Clavier/Cocher la case Afficher les visualiseurs ou

			Entrée de texte/Mdifier.../Afficher le menu f de saisie dans la barre des menus
Lecture de fichiers PDF Tous les navigateurs permettent de lire les fichiers PDF	Edge (par défaut), Adobe Reader	Edge (par défaut), Adobe Reader	Aperçu (par défaut), Adobe Reader
Création de fichiers PDF	Word et Excel : La commande Enregistrer sous du Menu Fichier permet d'enregistrer au format PDF le document ouvert Open Office : Menu Fichier/Exporter comme PDF ... Lors de toute impression le choix Microsoft Print to PDF dans la zone Imprimante permet aussi d'enregistrer au format PDF	Word et Excel : La commande Enregistrer sous du Menu Fichier permet d'enregistrer au format PDF le document ouvert Open Office : Menu Fichier/Exporter comme PDF ... Lors de toute impression le choix Microsoft Print to PDF dans la zone Imprimante permet aussi d'enregistrer au format PDF	Word et Excel : La commande Enregistrer sous du Menu Fichier permet d'enregistrer au format PDF le document ouvert Open Office : Menu Fichier/Exporter comme PDF ... Aperçu : Menu Fichier/Exporter au format PDF ... Lors de toute impression le bouton PDF en bas à gauche de la fenêtre d'impression permet aussi d'enregistrer au format PDF
Sauvegarde automatique sur un disque externe	Possible vec Historique des fichiers Accès Taper Panneau de configuration dans le champ de recherche de la barre des tâches/clic sur Système et sécurité/Clic sur Historique des fichiers	Possible avec Historique des fichiers	Clic sur l'icône  de Time Machine à droite dans la barre des menus permet de faire automatiquement des sauvegardes sur un disque externe et de récupérer facilement des éléments sauvegardés
Antivirus	Windows Defender	Microsoft Defender	