

Continuer à utiliser un ordinateur, un smartphone, une tablette malgré une baisse de la vision

Agrandir le contenu de l'écran, faire lire à voix haute du texte affiché, dicter du texte au lieu de le taper sont des actions qui peuvent faciliter la réalisation de certaines tâches aux personnes souffrant d'une baisse de la vision.

Tous les appareils offrent ces possibilités mais selon leur âge et leur marque, les procédures à suivre peuvent être légèrement différentes de celles décrites dans ce document.

1) Personnaliser le pointeur

	Mac	PC Windows 11
Modifier la taille	Réglages Accessibilité Affichage	Paramètres Accessibilité Pointeur de souris
Modifier la couleur	Réglages Accessibilité Affichage	Paramètres Accessibilité Pointeur de souris
Modifier la vitesse de déplacement	Réglages Souris	Paramètres Bluetooth et appareils Souris

2) Agrandir le contenu de l'écran

	Mac	PC Windows 11	iPhone, iPad	Appareils sous Android
Activer, régler la fonctionnalité	1) Réglages 2) Accessibilité 3) Réduire/Agrandir 4) Activer les 2 boutons du haut 5) Choisir Plein écran dans Style de Zoom 6) Régler le facteur de Zoom en cliquant sur Avancé	1) Paramètres 2) Accessibilité 3) Loupe 4) Régler le facteur de Zoom 5) Affichage : Plein écran	1) Réglages 2) Accessibilité 3) Zoom 4) Régler le facteur de zoom (en bas)	1) Paramètres 2) Accessibilité 3) Vue 4) Gestes d'agrandissement (ou Loupe)
Agrandir le contenu de l'écran	Raccourci : Option Command + ou avec la souris : faire glisser 1 doigt en appuyant sur la touche control avec le pavé tactile : faire glisser 2 doigt en appuyant sur la touche control	Raccourci : Windows +	Toucher rapidement 2 fois l'écran avec 3 doigt Pour modifier le facteur de zoom : Toucher rapidement 3 fois l'écran avec 3 doigt	Appuyer 3 fois rapidement sur l'écran
Revenir à l'affichage normal	Raccourci : Option Command - ou avec la souris : faire glisser 1 doigt en appuyant sur la touche control avec le pavé tactile :faire glisser 2 doigt en appuyant	Raccourci Windows Echap	Toucher rapidement 2 fois l'écran ave 3 doigt	Appuyer 3 fois rapidement sur l'écran

	sur la touche control			
--	-----------------------	--	--	--

3) Faire lire du texte à voix haute

	Mac	PC Windows 11	iPhone, iPad	Appareils sous Android
Activer, régler la fonctionnalité	1) Réglages 2) Accessibilité 3) Contenu énoncé 4) Activer Enoncer la sélection, cliquer sur le bouton i pour choisir l'affichage du contrôleur	Au lancement de la lecture un contrôleur apparaît. Il permet d'arrêter la lecture, de la reprendre à un autre endroit, de régler le débit, de choisir la voix	1) Réglages 2) Accessibilité 3) Contenu énoncé 4) Activer Enoncer la sélection et Enoncer le contenu del'écran 5) Activer le contrôleur de parole	1) Paramètres 2) Accessibilité 3) Sélectionner pour prononcer » (ou « Select to Speak ») Une icône en forme de personnage  ou de haut-parleur s'affichera sur l'écran
Lancer la lecture	Bouton lecture du contrôleur	D'un PDF , d'une page Web affichés avec Edge Raccourci : Ctrl Majuscule U D'un document Word Clic-droit sur la page Lecture à voix haute	Du texte sélectionné : Toucher Enoncer dans le bandeau au dessus de la sélection Du contenu de l'écran : Utiliser le contrôleur	Appuyer sur cette icône, puis sélectionner le texte à lire
Arrêter la lecture	Bouton arrêt du contrôleur	Bouton du contrôleur	Du contenu de l'cran : utiliser le contrôleur	Appuyer sur cette icône

4) Dicter du texte au lieu de le taper

	Mac	PC Windows 11	iPhone, iPad	Appareils sous Android
Activer, régler la fonctionnalité	1) Réglages 2) Clavier 3) Activer Dictée 4) Choisir un raccourci		1) Réglages 2) Général 3) Clavier 4) Activer Dictée	1) Paramètres → 2) Système → 3) Langue et saisie → 4) Saisie vocale Google
Lancer la dictée	Touche micro ou raccourci choisi Un micro apparaît Parler Pour passer à la ligne dire : à la ligne	Raccourci : Windows H Parler Pour passer à la ligne dire : nouvelle ligne	Cliquer sur le micro (sur le clavier) Parler Pour passer à la ligne dire : à la ligne	Cliquer sur le micro (sur le clavier) Parler Pour passer à la ligne dire : nouvelle ligne
Arrêter la dictée	Cliquer sur le micro	Cliquer sur le micro	Cliquer sur le micro	Cliquer sur le micro

5) Faire lire à voix haute un texte sur papier

Par un ordinateur

Scanner le texte et procéder comme en 3)

Par une tablette ou un smartphone

Cela se fait facilement avec l'application Google en utilisant Google Lens

- 1) Ouvrir Google
- 2) Toucher 
- 3) Toucher Traduire
- 4) Choisir les langues
- 5) Cadrer le texte
- 6) Prendre la photo
- 7) Toucher Tout sélectionner ou sélectionner la partie à lire
- 8) Toucher Ecouter

6) Obtenir une réponse orale à une question

Cela peut se faire facilement avec l'application Gemini (IA de Google)

- 1) Ouvrir Gemini
- 2) Toucher le champ Demander à Gemini
- 3) Toucher le micro à droite de ce champ
- 4) Enoncer votre question